



# Ovi-caprini

## Stordimento elettrico

Gli elettrodi vanno applicati ai lati della testa tra gli occhi e la base delle orecchie.

È preferibile bagnare il vello dell'animale per ridurre la resistenza.



### CARATTERISTICHE DELLA CORRENTE

	A	V	T
Agnelli/Capretti	0.6	150	2 s
Pecore/Capre	1	150	2 s



### ***Se gli ovicapri non vengono dissanguati, dopo quanto riprendono conoscenza?***

Se non viene dissanguato o non è stato dissanguato in modo corretto, l'animale, riprende progressivamente conoscenza e si osserva la comparsa in successione:

- del riflesso corneale dopo circa 37 sec. (pecore);
- della respirazione ritmica dopo 28 sec. (pecore);
- della risposta a stimolazione dolorosa (puntura dell'orecchio) dopo circa 240 sec. (pecore).

### ***Quali sono i segni di un corretto stordimento elettrico negli ovicapri?***

I segni di un corretto stordimento sono dati dall'insorgenza di

#### **Fase tonica:**

- l'animale collassa e diviene rigido;
- assenza di respirazione ritmica;
- testa sollevata;
- arti anteriori estesi e arti posteriori flessi contro l'addome.

#### **Fase clonica:**

- graduale rilassamento dei muscoli;
- pedalamento o calci involontari (anche molto forti);
- movimento verso il basso degli occhi;
- urinazione e/o defecazione.

### ***Se ci si accorge che lo stordimento non è stato efficace cosa si deve fare?***

Se sono stati appena rimossi gli elettrodi dalla testa dell'animale, effettuare immediatamente una nuova applicazione facendo attenzione a rispettare tutti i parametri da applicare.


Se l'animale è già stato jugulato o sta per esserlo, intervenire immediatamente con una pistola a proiettile captivo penetrante.



## Stordimento con pistola a proiettile captivo


### Pecore senza corna

La pistola va puntata perpendicolarmente, nel punto più alto della testa, a metà della linea che collega tra di loro le orecchie.



### Pecore con corna. Capra con e senza corna

La pistola va puntata sulla linea mediana, dietro alla cresta ossea delle corna, in posizione leggermente avanzata rispetto all'inserzione del legamento cervicale posteriore, direzionandola parallelamente al piano della fronte, cioè verso la base della lingua.





CARATTERISTICHE DELLE CARTUCCE	
Agnelli e Capretti	minimo 1.25 grani
Riproduttori	minimo 2.5 grani

ARIA COMPRESSA	
Agnelli/Capretti fino a 1 anno di vita	minimo 5.86 bar (85 psi)
Pecore/Capre fino a 2 anni di vita	minimo 6.89 bar (100 psi)
Riproduttori	minimo 8.27 bar (120 psi)

***Quali sono i segni di un corretto stordimento con pistola a proiettile negli ovi-caprini?***

- collasso dell'animale;
- assenza respirazione ritmica;
- pupille fisse dilatate;
- assenza riflesso corneale;
- mandibola rilassata;
- lingua penzolante.



## Dissanguamento

Per assicurare un corretto dissanguamento, gli ovicapriini devono essere dissanguati il prima possibile e comunque entro al massimo 15 secondi dallo stordimento. Il metodo migliore è quello di recidere sia le arterie carotidi che le vene giugulari (1) o effettuare un dissanguamento profondo (2).

