



COME STORDIRE/ABBATTERE OVINI E CAPRINI PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA

Gli ovini e i caprini che non possono essere trasportati devono essere abbattuti presso l'azienda agricola. Il loro abbattimento in azienda può rendersi necessario anche per altri motivi, quali la malattia o la crescita lenta. In tutti i casi è obbligatorio lo stordimento previo. È necessario stordirli per far perdere loro i sensi e **abbatterli entro 15 secondi** in modo da provocare una morte indolore. Per uno stordimento efficace è fondamentale manipolarli e immobilizzarli in modo appropriato.

Tale informazione non prevale sulle **regole nazionali** che possono vietare o limitare queste procedure.

Le operazioni di stordimento e abbattimento devono essere eseguite da operatori con un adeguato livello di competenza.

INFORMAZIONI SU OVINI E CAPRINI

- ◆ Gli ovini e i caprini sono animali da branco che amano stare in gruppo e, se separati, entrano in uno stato d'ansia
- ◆ **Gli ovini/caprini da latte** sono generalmente calmi, ma **quelli da carne/lana** possono essere più ansiosi
- ◆ **Gli arieti/ i caprini maschi** possono essere imprevedibili e devono essere maneggiati con cura
- ◆ **Le capre/pecore** possono diventare aggressive se separate dai loro capretti/agnelli
- ◆ Ogni ovino o caprino può reagire in modo diverso

PRIMA DELLO STORDIMENTO

Preparare l'ovino o il caprino

- ◆ Assicurarsi che la **lana dell'animale sia asciutta**
- ◆ Controllare che gli **spilli dell'elettrodo siano bagnati** oppure rimuovere la lana dall'area in cui verranno collocati gli elettrodi
- ◆ Assicurarsi che l'area in cui verranno collocati gli elettrodi sia bagnata
- ◆ Assicurarsi che le **pinze non siano corrose** e siano della misura giusta
- ◆ Indossare guanti e stivali di gomma


STORDIMENTO/ABBATTIMENTO ELETTRICO

Una volta immobilizzato l'ovino o il caprino, il metodo più semplice per abbattearli con le pinze elettriche è quello di stordirli alla testa e applicare successivamente la corrente al cuore (fibrillazione).

FASE 1: STORDIMENTO «SOLO TESTA»

Collocare gli elettrodi


- ◆ Se si utilizzano pinze manuali: posizionare gli elettrodi tra la parte esterna degli occhi e la base delle orecchie
- ◆ Se si utilizza l'applicatore di corrente a testa e corpo: posizionare l'applicatore tra le orecchie con gli elettrodi sulla sommità della testa
- ◆ **Non collocarli mai dietro le orecchie**



Arresterà il cuore dell'ovino/caprino uccidendolo. Assicurarsi che l'ovino/caprino sia incosciente prima di iniziare la fase 2.

Controllare il corretto posizionamento

- Applicare la corrente su entrambi i lati del torace, giusto dietro le zampe anteriori in modo che giunga fino al cuore



Se l'ovino o il caprino è ancora cosciente:

- Non applicare la corrente al cuore (fase 2)
- Stordirlo nuovamente in un'altra posizione e con un altro dispositivo
- Valutare quale procedura era stata realizzata in modo sbagliato
- Posizionarlo correttamente prima di procedere nuovamente con lo stordimento

Abbatte l'ovino o il caprino


Procedere con la fase 2 **entro 15 secondi** dallo stordimento

nessuna apertura e chiusura d'occhi (sia spontaneamente che al toccarli)

nessuna reazione al pizzicare o punzecchiare il naso/orecchio

assenza di respiro regolare

nessuna emissione di rumore



nessun tentativo di alzarsi/di sollevare la testa

zampe rigide/tese con successivi spasmi/calci

CONFERMARE IL DECESSO

Controllare che:

- Non ci sia alcun movimento spontaneo
- Il corpo sia senza vigore/totalmente collassato
- Non reagisca se pizzicato o punzecchiato al naso/orecchio
- Non faccia alcun rumore/respiro ansimante
- Non respiri
- Le pupille siano dilatate
- Il sanguinamento si sia arrestato
- Non ci sia battito cardiaco

PARAMETRI RACCOMANDATI PER LO STORDIMENTO/ABBATTIMENTO ELETTRICO

Tensione minima (volt – V)	Corrente minima (ampere – A)	Frequenza (hertz – Hz)	Durata minima – solo testa (secondi)	Durata – stordimento del corpo (secondi)
>150	1,0	50	2	3

